

Утверждаю
Врио. Председателя Правления
АО «БАЛАКОВО-БАНК»

Разьякашина Е.В

«02» октября 2017 г.

Инструкция по установке драйвера Рутокена.

Для работы Рутокена на компьютере, необходимо установить драйвера:

- 1) Скачать и установить драйвера Рутокена по этому адресу <https://www.rutoken.ru/support/download/drivers-for-windows/>
- 2) Перейти в раздел **Пользователям Рутокен** и кликнуть на [Драйверы Рутокен для Windows, EXE](#)

ДРАЙВЕРЫ ДЛЯ WINDOWS

ВОПРОС-ОТВЕТ

ЦЕНТР ЗАГРУЗКИ

- Драйверы для Windows
- Драйверы для ЕГАИС
- Рутокен для КриптоПро
- Рутокен для Signal-COM
- Рутокен Плагин
- Библиотека PKCS#11

Пользователям Рутокен ^

Для того чтобы установить драйверы Рутокен для Windows, загрузите установочный файл, запустите его и следуйте указаниям установщика. После завершения процесса установки подключите Рутокен к компьютеру.

Драйверы Рутокен для Windows, EXE

Версия: v.4.2.5.0 от 06.09.2017
Поддерживаемые ОС: 32- и 64-разрядные Microsoft Windows 10/8.1/2012R2/8/2012/7/2008R2/Vista/2008/XP/2003

- 3) После чего, принять Условия лицензионного соглашения и нажать на кнопку «Условия приняты».

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

ВОПРОС-ОТВЕТ

ЦЕНТР ЗАГРУЗКИ

- Драйверы для Windows
- Драйверы для ЕГАИС
- Рутокен для КриптоПро
- Рутокен для Signal-COM
- Рутокен Плагин
- Библиотека PKCS#11
- Драйверы для *nix
- Драйверы для macOS
- ПО для Рутокен Web
- ПО для Рутокен VPN

Перед использованием программных продуктов и/или онлайн-сервисов Рутокен (Rutoken), ознакомьтесь с условиями Лицензионного соглашения. Любое использование программных продуктов и/или онлайн-сервисов Рутокен (Rutoken) означает полное и безоговорочное принятие его условий.

[Загрузить Лицензионное соглашение в виде отдельного PDF-документа](#)



Условия Лицензионного соглашения прочитаны и приняты в полном объеме.

УСЛОВИЯ ПРИНЯТЫ

4) Подождать пока выйдет окно для сохранения файла.

0 компании / Проекты / Партнеры / Пресс-центр / Форум / Контакты

РУТОКЕН

Продукты ▾ Решения ▾ Технологии ▾ Поддержка ▾ Заказ ▾ Центр загрузки ▾ Разработчику

[Главная](#) > [Поддержка](#) > [Центр загрузки](#) > [Загрузка файла](#) > Драйверы Рутокен для Windows, EXE

ЗАГРУЗКА ФАЙЛА

ВОПРОС-ОТВЕТ

Загружается файл **Драйверы Рутокен для Windows, EXE**.

Загрузка начнется автоматически через **3 секунды**. Если загрузка не началась, [используйте прямую ссылку](#) для принудительной загрузки файла.

[Вернуться в раздел «Драйверы для Windows»](#)

ЦЕНТР ЗАГРУЗКИ

- [Драйверы для Windows](#)
- [Драйверы для ЕГАИС](#)
- [Рутокен для КристоПро](#)

5) Нажать на кнопку «Сохранить файл».

0 компании / Проекты / Партнеры / Пресс-центр / Форум / Контакты

РУТОКЕН

Продукты ▾ Решения ▾ Технологии ▾ Поддержка ▾ Заказ ▾ Центр загрузки ▾ Разработчику

[Главная](#) > [Поддержка](#) > [Центр загрузки](#) > [Загрузка файла](#) > Драйверы Рутокен для Windows, EXE

ЗАГРУЗКА ФАЙЛА

ВОПРОС-ОТВЕТ

Загружается файл **Драйверы Рутокен для Windows, EXE**.

Загрузка начнется автоматически через **0 секунды**. Если загрузка не началась, [используйте прямую ссылку](#) для принудительной загрузки файла.

[Вернуться в раздел «Драйверы для Windows»](#)

ЦЕНТР ЗАГРУЗКИ

- [Драйверы для Windows](#)
- [Драйверы для ЕГАИС](#)
- [Рутокен для КристоПро](#)
- [Рутокен для Signal-COM](#)
- [Рутокен Плагин](#)
- [Библиотека PKCS#11](#)


Открытие «rtDrivers.exe»

Вы собираетесь открыть:


- rtDrivers.exe**
являющийся: Binary File
из ftp://ftp.rutoken.ru

Вы хотите сохранить этот файл?


- 6) Указать место, куда следует сохранить установочный файл, после чего нажать на кнопку «Сохранить».




- 7) Перейти в ту папку, куда сохранился установочный файл.
- 8) Двойным кликом мыши запустить установочный файл **rtDrivers.exe**, после чего нажать на кнопку «Выполнить».




9) Нажать на кнопку «Установить».




10) Устанавливаются драйвера Рутокена.




11) После завершения установки нажать на кнопку «Закреть».





12) На рабочем столе двойным кликом мыши запустить ярлык «Панель управления Рутокен».




13) Когда Рутокен подключен к компьютеру, то он должен отображаться в разделе «Подключенные Рутокен».



14) Нажать на кнопку «Ввести Pin-код». Выбрать режим **Пользователь**. Ввести пароль и нажать на кнопку «ОК». Пароль Рутокена по умолчанию: **12345678**.



15) Чтобы изменить пароль на Рутокене, необходимо нажать на кнопку «Изменить» в разделе «Управление PIN-кодами».




16) Выбрать режим **Пользователь**. Ввести новый пароль и нажать на кнопку «ОК».


Не забудьте предварительно его записать. При задании пароля учитывается, что он должен отвечать следующим требованиям:

- длина пароля должна быть не менее 8 и не более 14 символов.
- пароль должен состоять из букв латинского алфавита (A-z), арабских цифр (0-9) и специальных символов, приведенных в п. 4 данных требований.
- буквенная часть пароля должна содержать как строчные, так и прописные (заглавные) буквы.


пароль должен содержать не менее одного из следующих символов: (. , ; ? ! * + % - < > @ [] { } / \ _ { } \$ #).




17) Во вкладке «Сертификаты» отображаются все сертификаты, которые записаны на Рутокен.



18) Во вкладке «Настройки» отображаются дополнительные настройки Рутокена.



19) Во вкладке «О программе» указана версия данной программы, сайт разработчиков, техническая поддержка и другая информация.



Подготовил:
Специалист по информационной безопасности

Волошин А. С.

Согласовано:
Заместитель Председателя Правления
по безопасности

Кириллов Е.Ю.

Начальник отдела информационных технологий

Иванов С.П.